

ファンタジーアースゼロ実況スレ専用鏡置き場様

スレの為に設置して下さっている鏡置き場、住人一同いつもお世話になっています。

ファンタジーアース実況スレ以外でのご使用はご遠慮下さいとの事です

[あややの鏡置き場](#)

以下の2つにはファンタジーアース実況スレ以外の利用枠もあります

[鶴鏡置き場](#)

[hagebb鏡置き場](#)

使う際は各ページの説明書きなどにしっかり目を通して下さい

使い方

使いたい鏡の[接続]をクリックし、設定画面を表示します。

以下設定画面

接続	
配信種別	<input checked="" type="radio"/> Pull配信 <input type="radio"/> Push配信
アドレス	<input type="text" value="http://*****:8080"/>
パスワード	<input type="text" value="pass"/>
コメント	<input type="text" value="借ります"/>
配信URLの表示	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
リザーブIP登録	<input type="text" value="192.***.***.255"/>
実況URL	<input type="text" value="http://live24.2ch.net/test/read.cgi/livevenu"/>
<input type="button" value="接続"/>	

配信種別	通常はPull配信を選択します。 Push配信を行いたい場合はPush配信を選択します。
アドレス	配信URLを入力してください。Push配信時は不要です。
パスワード	切断時に使用するパスワードを設定してください。 鏡を終了したい時にしか使わないので、適当で構いません。
コメント	コメント入力できます。日本語での入力が可能です。
配信URLの表示	入力したURLを表示させるかどうか設定できます
リザーブIP登録	リザーブIPをカンマ区切りで最大3個まで入力できます。 登録しない場合は空欄のまま問題ありません。
実況URL	実況スレッドURLを登録できます。 http://live24.2ch.net/test/read.cgi/livevenuと 前方一致する必要があります。 登録すると鏡置き場トップに表示されます。 登録しない場合は空欄のまま問題ありません。

最低限、鏡を接続したいアドレスと任意のパスワードを入力すれば使用出来ます。

なお、鏡置き場さんの鏡は通常の枠とは別に鏡専用枠というものがあります。

(@20+3とあれば、鏡専用枠は3あります)

この枠が埋まるまでは子鏡を追加する際にリザしてもらう必要なく鏡を刺す事が可能です。

注意事項

- 鏡を借りた際にはプレーヤーで確認してからスレへの書き込みをお勧めします
- 鏡置き場のURLへ子鏡を接続した場合、リストから確認出来ますので注意を